



Installation et configuration du logiciel Audacity


- 1) Téléchargez le logiciel Audacity (fichier **audacity1-2-6.exe**) et le fichier **lame_enc.dll** sur le site du lycée à l'adresse : <http://www.lyc-bollene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article65>
- 2) Pour lancer l'installation, double-cliquez sur le fichier **audacity1-2-6.exe** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 3) Validez tous les écrans qui s'affichent en choisissant « **Next** » et « **Finish** » pour le dernier écran.
- 4) Lancez le logiciel Audacity en cliquant sur l'icône créée sur le bureau ou en utilisant le menu « **Démarrer > Programmes > Audacity** »
- 5) L'écran d'accueil du logiciel s'affiche.




- 6) Sélectionner le menu « **Edition** » puis « **Préférences** »




- 7) La fenêtre ci-dessous s'affiche. Sélectionnez l'onglet « **Formats de fichier** ».




8) Cliquez sur « **Chercher la librairie** ». Le message suivant s'affiche :



9) Cliquez sur « **Oui** », et dans la fenêtre suivante sélectionnez le fichier « **lame_enc.dll** » que vous avez téléchargé, puis cliquez sur « **Ouvrir** ».



10) Dans la liste déroulante « **Débit** » de l'onglet « **Formats de fichier** », sélectionnez la valeur « **64** », suffisante pour l'enregistrement de la voix (1 minute d'enregistrement occupera environ 500Ko). Cliquez ensuite sur « **OK** ».



11) L'installation et la configuration sont maintenant terminées. Consultez le document « **Utilisation du logiciel Audacity** », pour la manipulation du logiciel.

12) **Dernière remarque** : il vous faut vérifier les réglages du volume de votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur l'icône de volume dans la barre des tâches windows (s'il n'apparaît pas, allez dans « Démarrer > Panneau de configuration > Sons et périphériques audio »). N'oubliez pas de régler à la fois le volume de lecture/écoute et d'enregistrement.